

官网: https://globatech.team

GTT 联系信息: helpdesk@gtt.tools

Skype: helpdesk@gtt.tools

如何安装 VPN_SYNC3

1. 从下面网址下载最新版本的 VPN Sync3: http://www.globaltech.team/vpnchecker/VPN Sync3 latest.exe

- 2. 运行安装程序
- 3. 启动"GTT VPN Sync3"程序
- 4. 在下面的界面输入你从 helpdesk@qtt.tools 收到的用户名和密码,然后点击 "Log In":




5. 当程序运行时,它会自动帮你寻找 VPN 服务器,点击"添加(Add)"允许你的程序下载 关键文件:






当你添加了所有的关键文件后,点击 "Close":



6. VPN Sync3 界面预览:





- A. 这个面板显示的是目前电脑的网络所在位置。*注意: 国旗是基于这个 IP 地址的位置。有时候国旗并不能代表你实际所在的位置,因为这个取决于服务器提供商的网络是否经常更新。有时候国旗代表着这个服务器供应商在其国家总部的位置,而不是你身在的位置。总而言之,大部分的情况下信息是准确的,有时候不准确。*
- B. 点击这个按钮可以查看当前可以使用的 VPN 服务器。
- C. 当你连接到其中一个 VPN 服务器的时候,这个部分会显示出 IP 地址和服务器的位置。 注意: 国旗是基于这个 IP 地址的位置。有时候国旗并不能代表你实际所在的位置,因为 这个取决于服务器提供商的网络是否经常更新。有时候国旗代表着这个服务器供应商在其 国家总部的位置,而不是你身在的位置。总而言之,大部分的情况下信息是准确的,有时 候不准确。
- D. 点击这个按钮可以启动/停止连接到 VPN 服务器。
- E. 这个是 VPN 状态通知区域,你可以通过查看这个区域去确认是否连接在 VPN 服务器上。
- 7. 点击"选择 VPN 服务器"("Select VPN Server")按钮(上面所说的 B 部分),这个会列出所有可用的 VPN 服务器:





每一个我们的服务器都会有以下几种信息:服务器名称,ping(延迟)还有 VPN 所用的技术。当你的鼠标移到每个服务器的时候,一个显示着更多有关服务器细节的窗口会在右边弹出: IP 地址、所使用的端口、延迟多少。一般来说,你会选择一个延迟最低且没有任何丢包的服务器。*注意:如果已经连接到了一个 VPN,就不会计算延迟多少了,因为没有意义了。你只有在 VPN 关闭的状态下去测试延迟。*


我们所使用的不同的 VPN 技术各有利弊:

- OpenVPN(虚拟专用通道) 默认使用这种技术,因为它拥有最高的安全级别,使用方法简单,适用于复杂网络。通常我们在同一个端口用 HTTP 运行我们的服务器,这也使得它很难被国家的过滤器搜索到。
- Socks 这是个代理服务器。 代理服务器不是 VPN。 VPN 会给所有你在电脑上的通讯(网页浏览、电子邮件、 FTP 等)加密, 而代理服务器仅默认用于网络浏览。 代理服务器是一个加密的连接,保护你不被第三方窃听。 然而,我们强烈建议你使用我们其它的、没有在你工作的国家被屏蔽的 VPN 方案(虚拟专用通道)。在有的国家,如中国这样的强力屏蔽我们的其它 VPN 的国家,使用 Shadowsock 的代理服务器可能是你的最佳选择。但是记住,它只默认加密你的网络浏览流量。

点击一个你想使用的服务器,然后界面会回到主界面。



8. 点击"连接"("Connect")按钮去启动连接你选中的 VPN 服务器。如果你连接的是一个 OpenVPN(虚拟专用通道)或者 Socks 的服务器,一个登陆窗口会弹出,上面会显示关于进程的细节。不喜欢可以随时关闭该窗口,这不影响正常的连接。当服务器连接成功,主窗口图片里的水管会变成绿色,表明当前网络流量都是通过 VPN 服务器了。




9. 如果你想停止 VPN 服务器,点击"断开连接"("Disconnect")按钮。过一会儿,你的电脑会断开连接,主界面中的水管又变成红色,这意味着连接不再是安全的了。

设置菜单

VPN Sync3 可以更改程序的默认设置。你可以通过点击 "系统" ("System")之后再点击"设置" ("Settings") 访问程序的设置功能;下图是设置的界面:





- A. Show Animations(显示动画):这个决定了是否在主界面里显示动画。运行动画确实会占用内存并且消耗你的笔记本处理器的循环。点一下划着勾的方框即可取消动画。
- B. Play Sound Notifications(声音提醒): VPN Sync3 会在连接或者断开 VPN 的时候有声音提醒。点击这个把勾取消会停止声音提醒。与此同时,也有一些其它的声音可以设置为连接/断开的提示。点击下拉按钮去查看可使用的声音提示,点击右边的播放键可以试听。
- C. Close the Log window after connection(在连接成功的时候关闭登陆窗口): 当你的电脑与 VPN 服务器成功连接的时候,这个会自动关闭登录窗口。
- D. Connect on Startup (启动时自动连接): 这个功能会让你打开程序的时候自动连接到上一次你所使用的 VPN 服务器。
- E. Show Error Window (错误显示窗口): 这个窗口用来显示程序所产生的任何错误。如果你的 VPN_Sync 出了问题,helpdesk (帮助台)会让你启用这个功能来显示所记录的错误。
- F. Open VPN Keys Folder (打开 VPN 密钥文件夹): 这个按钮将打开你的个人设置文件夹,里面存有你的 OpenVPN 和 SS 的密钥。为了安全起见,除非 helpdesk (帮助台)指示你打开,不要去动这个文件夹。
- G. Remove All VPN Keys (移除所有的 VPN 密钥):在我们需要重新设置 VPN 密钥的情况下,我们会让你删除系统中所有旧的 VPN 密钥("Remove All VPN Keys")并把新的 VPN 密钥发给你。点击这个会删除所有密钥和 VPN 连接,所以未经过允许请不要使用这个功能。



常见问题解答/故障排除

我怎么才能知道我的 VPN 有没有连接成功? – 如果你的水管变成绿色,而且还有连接的声音,就表示你已安全连接到了 VPN 的服务器。你还可以登陆以下网站去查询你是否连接成功 https://globaltech.team/vpncheck.php

我连接的是阿姆斯特丹的 VPN 但显示的是德国的国旗(或者类似情况)。——通过 IP 地址解读出的国家并不一定是准确的。例如这个阿姆斯特丹的服务器,是我们租用了总部在德国的网络供应商的空间,而供应商没有更新他们的 IP 地址去显示该服务器实际是在阿姆斯特丹,但不管是哪国国旗,这个服务器实际上是在阿姆斯特丹。

为什么当我打开这个程序的时候我的 Windows 用户账户控制的窗口总是弹出?-因为我们在你的电脑中用的是一个低的设备级别,我们需要你的管理员权限。当一个程序想要用管理员权限来运行的时候,Windows 会给出提示。你可以通过在控制面板中降低安全强度去停止它弹出,但是我们强烈建议你不要这么做,这样会使恶意软件和病毒入侵到你的电脑中,给你的系统带来更大风险。

我可不可以让 VPN Sync3 在我启动电脑的时候自动启动? – 不可以。并不是因为我们,而是微软的问题。这个程序必须作为管理员才可以运行。Windows 不会在开机后运行这种需要更高权限的程序。

登陆窗口显示需要等待 TAP 设备开启,而我却从没连接上。—由于某种原因,TAP 适配器没有被正确安装。这个可以这样解决:点击"菜单"("menu")选择"工具"("Tools")然后单击"删除 TAP 设备"("Remove TAP device"),它会去删除你的系统中所有旧的 TAP 设备,之后点击"安装 TAP 设备"("Install TAP device")去启动重新安装适配器。安装完成后请尝试重新连接。

我住在中国或者伊朗,我连接不上我的 VPN。 – 这些国家通过一个称为深度数据包检测的系统积极寻找有 OpenVPN(虚拟专用通道)的连接,将来会更甚。当他们检测到有 OpenVPN(虚拟专用通道)通过他们的系统时,最终会屏蔽这些服务器。如果 OpenVPN(虚拟专用通道)服务器不能正常运行,可以转换使用 Socks 服务器。



VPN 开始连接上了,但还是有一些问题。—我们会帮你诊断你的问题。把你的日志文件发给我们看看,这会对我们有很大帮助。在"帮助"("Help")里面,有一项是"获取电脑信息"("Get Computer Info"),点击"复制到剪切板"("Copy to Clipboard")按钮,这会把日志文件复制到你的剪切板上。把它粘贴到邮件中,然后描述一下你的问题,发给我们。

<u>我还需要一些帮助。</u> – 请联系我们: <u>helpdesk@gtt.tools</u> 或者在 Skype 上面找我们: <u>helpdesk@gtt.tools</u>